

# Sædbehandling

**geno**

Avler for bedre liv



Sørg for tilstrekkelig med nitrogen i sædbeholderen. Sædruta kommer ca hver 6. uke.




Sædstråene ligger i gobletter i kanister 1 – 6.

NRF-okser har fargekode etter siste siffer i oksenummeret. Øvrige okser har fargekode etter rase. Ha oversikt over hvor aktuell okse ligger.



Pinsett med spor på langs reduserer risiko for å miste sædstrået.



Kanisternen skal ikke løftes høyere enn 5 cm under halsåpningen. Maks 5-10 sek i denne posisjonen for å unngå nedsatt sædkvalitet.

Rask overføring fra nitrogenbeholder til tinevann. Maks 3 strå i tinevannet samtidig.



Tinevannstemperatur: 36 – 38°C.

Konvensjonell sæd/SV-sæd: Minst 1 min, maks 15 min i tinevannet

Kjønnssortert sæd: Minst 40 sek i tinevannet. Inseminere innen 5 min.



Forvarme inseminatoren.  
Sjekk oksenummer før montering.

Ladet inseminator bæres tett på kroppen for stabil temperatur.  
Inseminere så raskt som mulig etter lading.



Behandle kua skånsomt, sikre riktig deponeringssted og unngå å skade slimhinnen.